1. 「Outlook 2013 へようこそ」の画面が表示されます。



※「Outlook 2013 へようこそ」の画面が表示されない場合

以下の手順でウィザードの画面を表示させます。



メニュータブの「**ファイル」**をクリックして 下さい。



「アカウントの追加」をクリックして

下さい。(3 へ進んでください)

2. 「電子メールアカウントの追加」 の画面が表示されましたら



「はい」 にチェックを入れて、

「次へ」をクリックして下さい。

3. 「自動アカウント セットアップ」の画面が表示されますので、

	アカウノロシカ		
1動アカウント セットアップ アカウントを手動で設定するか	N. または他の種類のサーバーに接続します。	茶	「自分で電子メールやその他のサー
m7.4_4 Tech. 1/4)			を使うための設定をする(手動設定
/ #577-7/7777(A)			にチェックを入れて、
名前(*): [例: EIJi Yesuda		
■チメール アドレス(E): [例: elji@contasa.com		
パスワード(P): [パスワードの確認入力(T): [
	インターネット サービス プロバイダーから提供されたパスワードを入力	しての語い。	

4. 「サービスの選択」の画面が表示されますので、

アカウントの追加	×
サービスの選択	Ť
 Microsoft Exchange Server または互換性のあるサービス(M) Exchange アカウントに接続して、電子メール、予定表、連絡先、タスク、ポイス メールにアクセスします 	
 Outlook.com または Exchange ActiveSync と互換性のあるサービス(A) Outlook.com などのサービスに接続し、電子メール、予定表、連絡先、タスクにアクセスします 	
 POP または IMAP(P) POP または IMAP 電子メール アカウントに接続します 	
< 戻る(B)	キャンセル

「POP または IMAP」 を選択し、 「次へ」をクリックします。

5. 「POPと IMAP のアカウント設定」 の画面が表示されますので、各項目を入力します。

アカウント	の追加 ×	名前 : 任意の名前を入力
POP と IMAP のアカウント設定 お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。	Ŕ	※入力名は、[送信者名]として通知
ユーザー情報 名前(Y): West-BB 太郎	アカウント設定のテスト アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧め します。	電子メールアドレス : メールアドレスを入力
電子メール アドレス(E): (メ ー ルアカ ウント)® west-bloom サーバー情報	アカウント設定のテスト(T)	(@ west-bb.com も含める)
ディージョンドウ細胞(A): POP3 マ 受信メールサーバー(I): mail.west-bb.com 送信メールサーバー(GMTTD)(O): mail.west-bb.com	□【次へ】をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする (S)	アカウントの種類 : POP3 を選択
メールサーバーへのログオン情報 アカウントタ(1): (メールアカウント)の wet them	■ いいメタセーシの前の結果: ● 新しい Outlook データ ファイル(W) ○ 時間(の Outlook データ ファイル(X)	受信メールサーバー : mail.west-bb.com を入力
/(27-F(P):	●類(S)	送信メールサーバー(SMTP) : mail.west-bb.com を入力
」メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェックボックスをオンにしてください(Q)	PTERS-PTAN	アカウント名 : メールアドレスを入力
	anematic (n)	(@ west-bb.com も含める)
	< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル	パスワード : メールパスワードを入力
		パスワードを保存する : チェックする
		「次へ」をクリックしたらアカウント設定を自動的に

テストする: チェックを外す

→入力後、画面右下の「詳細設定」をクリックして下さい。

6. 送信サーバーの設定を行います。

		インターネット電子メール設定
全般	送信サーバー	洋細設定
☑送	信サーバー (SMT	P) は認証が必要(O)
۲	受信メール サーバ	(ーと同じ設定を使用する(U)
0)次のアカウントとパ	スワードでログオンする(L)
	アカウント名(N):	
	パスワード(P):	
		✓ パスワードを保存する(R)
	🔲 セキュリティで	保護されたパスワード認証 (SPA) に対応(Q)
0	メールを送信する	前に受信メール サーバーにログオンする(I)
		OK キャンセル

「送信サーバー」をクリックして下さい。 「送信サーバー(SMTP)は認証が必要」をチェックし、 「受信メールサーバーと同じ設定を使用する」を選択して下さい。

詳細設定を行います。

インターネット電子メール設定
全般 送信サーバー 詳細設定
サーバーのポート番号
受信サーバー (POP3)(I): 110 標準設定(D)
□このサーバーは暗号化された接続 (SSL) が必要(E)
送信サーバー (SMTP)(O): 587
使用する暗号化接続の種類(C): なし 🗸
サーバーのタイムアウト(T)
短い
■仕信 サーバーにメッセージのコピーを置く(L) サーバーから削除する(R) 14 ○ 日後 [削除済みアイテム]から削除されたら、サーバーから削除(M)
ОК ‡тулли

「詳細設定」をクリックして下さい。 →下記参照し、各項目を設定したら「OK」をクリックして下さい。 受信サーバー (POP3): 110 送信サーバー (SMTP): 587 サーバーにメッセージのコピーを置く: 利用にあわせてチェックする

サーバーから削除する:利用にあわせてチェックする

[削除済みアイテム]から削除されたら、サーバーから削除: 利用にあわせてチェックする 7. [POP と IMAP のアカウント設定]の画面に戻ります。

ユーザー情報		アカウント設定のテスト	
名前(Y): 電子メール アドレス(E):	West-BB 太郎 (メールアカウント)® west-tb.com	アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧め します。	
サーバー情報 アカウントの種類(A): 受信メール サーバー(1):	POP3 v	アカウント設定のテスト(T)	
送信メール サーバー (SMTP)(O):	mail. west-bb.com	(5) 新しいメッセージの配信先:	
メール サーバーへのロクオン情報 アカウント名(U): パスワード(P):	(メールアカウント)@ west-bboom	 ● 新しい Outlook データ ファイル(W) ● 既存の Outlook データ ファイル(X) ● 照(S) 	
ノバス: メール・サーバーがセキュリティで保 ている場合には、チェック ポックスを	ワードを保存する(R) 調されたパスワード認証 (SPA) に対応し オンにしてください(Q)	算細設定(M)	

8. 下記の表示が出ましたら



「完了」をクリックし、画面を閉じます。

9. 「閉じる」をクリックし、[電子メール アカウント]画面を閉じます。

	×
アカウントの変更	<u>^</u>
to to the second second	
9AC876866	
アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。	
別のアカウントの識加	(A)
< 屍る(8) 売了	

※「Outlook 2013 へようこそ」の画面から設定した場合は左記の画面は表示されません。