1. Windows メール 6.0 を起動して下さい。

ファイル(F) 編集(E) 表示(V)	ソール(T) メッセージ(M) ヘルプ(H)	
■ スパム ■ 非スパム 💥 設立	送受信(S)	1
👕 メールの作成 👻 🙀 返信 📫	すべて同期(Z)	
▲ 🥪 ローカル フォルダ 😺 受信トレイ 💕 送信トレイ	Windows アドレス帳(C)         Ctrl+Shift+           差出人をアドレス帳に追加する(D)         Windows わしいがっ(L)	c
등 送信済みアイテム ◎ ごみ箱	メッセージルール(R)	1
◎ 下書き	ニュースグループ(W) Ctrl+	w
シマイクロソフト コミュニティ	アカウント(A)	
	迷惑メールのオプション(J) オプション(O)	

「ツール」-「アカウント」をクリックして下さい。

※Windows メールを初めて起動した際に、以下のような画面が表示される場合は、手順4の画面から進んで下さい。

9
名相
電子メールを送信するときに、名明が【澄出人】のフィールドに表示されます。表示する 名前を入力してください。
表示名(D):
例: Taro Chofu
地子 スール アガリン / 100時間に - 2014
次へ(N) キャンセル

2.「インターネットアカウント」画面が表示されます。



「追加」をクリックして下さい。

3.「アカウントの種類の選択」画面になります。



「電子メールアカウント」を選択し、 「次へ」をクリックして下さい。

4. 「名前」画面になります。



5.「インターネット電子メールアドレス」画面になります。

インターネット電子メール アドレス 電子メールのアドレスは、他のユーザーがあなたに電子メールを送信するために使います。 電子メール アドレス(E) [メールアカウント] @west-bb.com
電子メールのアドレスは、他のユーザーがあなたに電子メールを送信するために使います。 電子メール アドレス(E) [メールアカウント] @west-bb.com
電子メール アドレス(E) <mark>[メールアカウント]</mark> @west-bb.com
例: t-chofu@microsoft.com
重子メールアカウントの情報について
次へ(N) キャンセル

「表示名」は任意の名前を入力して 「次へ」をクリックして下さい。

※入力した名前は、メール送信時[送信者名]として 相手に通知されます。

「電子メールアドレス」にメールアドレス ([メールアカウント] @west-bb.com)を入力して 「次へ」をクリックして下さい。 6.「電子メールサーバーのセットアップ」画面になります。

©	下記参照し、各項目を入力して下さい。
電子メール サーバーのセットアップ 受信 メール サーバーの種類(S) POP3 ▼ 受信 メール (POP3 または IMAP) サーバー(I): mail.we st=bb.com 送信 メール (SMTP) サーバー名(Q): mail.we st=bb.com	受信メールサーバーの種類: POP3を選択 受信メール(POP3 または IMAP)サーバー: mail.west-bb.com 送信メール(SMTP)サーバー名: mail.west-bb.com 送信サーバーは認証が必要: チェックする
✓ 送信サーバーは認証が必要(⊻) <u>職子メール サーバーの情報について</u> 次へ(№) キャンセル	各項目を入力完了しましたら 「 <b>次へ」</b> をクリックして下さい。

7.「インターネットメールログオン」画面になります。

0		下記参照し、各項目を入力して下さい。
インターネット メール ログ インターネット サート してください。	オン ミス プロバイダから提供されたユーザー名およびパスワードを入力	
ユーザー名(A):	[メールアカウント] @west-bb.com	([メールアカウント]@west-bb.com)
		<b>パスワード</b> : メールパスワードを入力
パスワード(P):	•••••••	パスワードを保存する: チェックする
	図 パスワードを保存する(W)	
		各項目を入力完了しましたら
		「次へ」をクリックして下さい。
	次へ(N) キャ	

## 8.「設定完了」画面が表示されたら



「今は電子メールをダウンロードしない」にチェックし 「完了」をクリックして下さい。

#### 9.「インターネットアカウント」画面になります。

メール (貯定)	• 追加(A).
	削除(R)
マイクロソフト コミュニティ (既定)	プロパティ
ディレクトリサービス	■
	インボート
	エクスポート
	<b>F</b>
	順番の設定(

10. 「プロパティ」画面からサーバー情報を設定します。

2

プロパティ	х
全般サーバー接続 セキュリティ 詳細設定	
サーバー情報	
受信メール サーバーの種類( <u>M</u> ): POP3	
受信メール (POP3)(I): Imail.west-bb.com	
送信メール (SMTP)(U): mail.west-bb.com	
受信メール サーバー	
ユーザー名(A): [メールアカウント] @west-bb.com	
パスワード( <u>P</u> ):	
□ セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする(S)	
送信メール サーバー	
マ このサーバーは認証が必要(⊻)     設定(E)…	
OK キャンセル 適用( <u>A</u> )	

作成したアカウントを選択し、「**プロパティ」**をクリック して下さい。

> 「サーバー」タブをクリックして、 「このサーバーは認証が必要」にチェックし、 「設定」をクリック して下さい。

### 11.「送信メールサーバー」画面になります。

送信メール サーバー
ログオン情報
◎ 受信メール サーバーと同じ設定を使用する(U)
<ul> <li>○次のユーザー名とパスワードでログオンする(<u>0</u>)</li> </ul>
ユーザー名(E):
パスワード(2):
⑦パスワードを保存する( <u>W</u> )
□ セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする( <u>S</u> )

\_\_\_\_

# 12.「プロパティ」画面から詳細設定をします。

r\_\_\_\_\_

プロパティ
全般 サーバー 接続 セキュリティ 詳細設定
サーバーのボート番号
送信メール (SMTP)(O): 587 既定値を使用(U)
□ このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q)
受信メール (POP3)(I): 110
□ このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(C)
サーバーのタイムアウト
短い
送信
□次のサイズよりメッセージが大きい場合は分割する(B) 60 ▲ KB
配信
□ サーバーから削除する(R) 5 ▲ 日後
□[ごみ箱]を空にしたら、サーバーから削除(M)
OK キャンセル 適用(A)

「受信メールサーバーと同じ設定を使用する」を選択し、 「OK」をクリックして下さい。

「詳細設定」タブをクリックし、
下記参照し各項目を入力して下さい。
送信メール(SMTP): 587
<b>サーバーにメッセージのコピーを置く</b> :利用にあわせてチェックする
<b>サーバーから削除する</b> :利用にあわせてチェックする
[ごみ箱]を空にしたら、サーバーから削除:利用にあわせてチェックする
このサーバーはセキュリティで保護された接続(SSL)が必要(2 箇所):
チェックしない
各項目を入力完了しましたら
「適用」→「OK」をクリックしてください。

#### 13. 「インターネットアカウント」画面に戻りましたら

メール	へ 追加(A)
(設定)	
マイクロソフト コミュニティ (既定)	プロパティ(F
ディレクトリサービス	
	インポート(I)
	エクスポート(F
	[
	順番の設定(S

「閉じる」をクリックして下さい。

設定完了です。